

PROCÉS PER REALITZAR L'ACTUALITZACIÓ DEL PROGRAMARI

(IDEALIST 3 versió en català amb totes les actualitzacions realitzades fins a la data)

Per procedir a l'actualització de l'Idealist 3 cal seguir els següents passos:

1.- Fer còpia de seguretat de les bases actuals: copiar la carpeta idealist en una altra unitat o en un altre ordinador.

Per a posteriors comprovacions és convenient anotar el número que apareix a la fitxa :**ultimregistre** de cada una de les bases.

Exemple:

Base **Mediatec** :*ultimregistre* **Registre: 1234**
Base **Novetat** :*ultimregistre* **Registre: 1234**
Base **Maquines** :*ultimregistre* **Registre: 80325**
Base **Prestecs** :*ultimregistre* **Registre: 780**

2.- Exportació de les bases:

- Icona ulleres (anotar el nombre d'enregistraments de cada base)
- Cal excloure (F8) les fitxes del tipus :inicial, :ultimregistre, :informa, :comptador, :cercar, :estadist, :consulta
- Exportar cada base en format Idealist natural:
Menú: **Fitxer -- Exportar**
Quadre de diàleg **Exportar registres:**
Quins?: **Selecció**
Mètode: **Natural d'Idealist**
Fitxer destinació: **Nombase2007.txt**
Conversió de caràcters: **(Cap)**
Botó: **D'acord**
- Un cop acabat el procés d'exportació de les quatre bases tancar l'Idealist

3.- Des de l'explorador del Windows, canviar el nom de la carpeta Idealist (botó dret del ratolí), per exemple per Ide_Vell.

4.- Anar a l'adreça

<http://www.xtec.es/sgfp/crp/supmed/idealist/document/instala.htm>

Executar l'arxiu:

"**Ide3_4bases.exe**" Que farà la instal·lació del programa amb l'estructura de la Mediateca del CRP fonamentada en 4 bases: **Mediateca, Novetats, Ús intern-Màquines- i Préstec.**

Es pot fer la instal·lació on-line o bé guardar l'arxiu al disc dur i després executar-lo. Cal confirmar les opcions per defecte.

Funcionament en xarxa local: Cal tenir en compte que per a funcionar en xarxa es recomana instal·lar l'Idealist a la **unitat T** (T:\idealist) del servidor, opció per defecte de l'instal·lador. Per fer una instal·lació completa en una altra màquina cal modificar la unitat de destí.

Per als ordinadors clients de la xarxa s'aconsella instal·lar la versió mínima del programa que podeu trobar a:

<http://www.xtec.es/sgfp/crp/supmed/idealist/document/basicpro.htm>

Per a més informació sobre el funcionament en Xarxa podeu consultar:

<http://www.xtec.es/sgfp/crp/supmed/idealist/document/xarxaloc.htm>

Un cop instal·lat el programari s'haurà creat una carpeta amb el nom Idealist. En engegar l'Idealist les bases estan buides, només contenen els enregistraments no documentals: ":inicial, :ultimregistre, :informa, :comptador, :cercar..."

ULL! Abans de passar al següent apartat si hem instal·lat l'Idealist a la unitat T: cal fer la modificació següent: Al quadre de diàleg **Opcions de fitxer** (Menú: **Fitxer - Opcions**) al costat del botó **[No Indexar]** cal que hi digui: **T:\idealist\stopword.lst**.

Per a més informació sobre la **llista de paraules buides** (Stopword.lst) podeu consultar:

<http://www.xtec.es/sgfp/crp/supmed/idealist/document/stopword.htm>

5.- Importar a cada base l'arxiu " TXT" corresponent de l'exportació anterior: (pas 2).

Menú: **Fitxer -- Importar**
Quadre de diàleg **Importar els registres d'un fitxer:**
Mètode: **Natural d'Idealist**
Nom del fitxer d'entrada: **Seleccionar el fitxer corresponent.**
Opcions: **Totes en blanc**
Conversió de caràcters: **(Cap)**
Botó: **D'acord)**

Fitxer / Importar
Natural d'Idealist
Nom del fitxer desat.

6.- Després d'importar comprovar a cada base si hi ha el mateix nombre d'enregistraments documentals.

OBSERVACIONS:

- Si havíeu creat fitxers propis (formats d'exportació o d'impressió els podeu recuperar de la carpeta Ide_Vell.