


Ejercicio de capas

Después de crear un sitio nuevo ya puede empezar a crear páginas Web. Comience creando una página nueva y guardándola en la carpeta local `cafe_townsend` de su sitio Web. Más adelante esta página será la página de inicio de Cafe Townsend, un restaurante ficticio.

1. En Dreamweaver, Seleccione Archivo > Nuevo.
2. En la ficha General del cuadro de diálogo Nuevo documento, seleccione Página básica en la lista Categoría, seleccione HTML en la lista Página básica y haga clic en Crear.
3. Seleccione Archivo > Guardar como.
4. En el cuadro de diálogo Guardar como, busque y abra la carpeta `cafe_townsend` que definió como carpeta raíz local del sitio.
5. Escriba `index_css.html` en el cuadro de texto Nombre de archivo y haga clic en Guardar. El nombre de archivo aparecerá ahora en la barra de título en la parte superior de la ventana de la aplicación, entre paréntesis.
6. En el cuadro de texto Título del documento en la parte superior del nuevo documento, escriba Cafe Townsend. Éste es el título de la página (distinto al nombre de archivo). Los visitantes del sitio verán este título en la barra del título del navegador cuando accedan a ella a través de su navegador Web.




7. Seleccione Archivo > Guardar, para guardar la página.

Insertar capas


A continuación, va a insertar capas en la página. Una capa es un elemento con posición absoluta que puede utilizar para albergar imágenes, texto archivos Flash y otro tipo de contenido.

Dibujar una capa nueva

1. Con la página `index_css.html` abierta en la ventana de documento, seleccione el modo de diseño en la barra Insertar.



2. Haga clic en Dibujar capa. El puntero del ratón se convertirá en un puntero en cruz cuando lo mueva sobre la página.
3. Arrastre una capa de cualquier tamaño sobre la página y suelte el botón del ratón.
4. Haga clic en el manejador de selección situado en la esquina superior izquierda de la capa para asegurarse de que está seleccionada.
5. Una vez seleccionada la nueva capa, siga este procedimiento en el inspector de propiedades (Ventana > Propiedades):
 - Haga clic en el cuadro de texto ID de capa y cambie el nombre de la capa a banner_graphic.
 - En el cuadro de texto Ancho (An), escriba 700px..
 - En el cuadro de texto Alto (Al), escriba 90px.
 - En el cuadro de texto Izquierda (Iz), escriba 120px.
 - En el cuadro de texto Superior (Sup), escriba 20px.



Dreamweaver aplicará el tamaño y la situación a la nueva capa banner_graphic. La capa banner_graphic tiene 700 píxeles de ancho por 90 píxeles de alto. Además, está situada a 120 píxeles del margen izquierdo de la página y a 20 del margen superior de la página.

6. Abra el panel Capas (Ventana > Capas). Como puede ver, Dreamweaver ha añadido la nueva capa (banner_graphic) a la lista de capas.
7. Haga clic una vez fuera de la nueva capa para anular su selección.
8. Guarde la página.


Añadir más capas

A continuación, va a añadir más capas a la página. Va a utilizar la primera capa (banner_graphic) como punto de referencia para colocar el resto de capas. También va a utilizar la función de fondos de capas de CSS para ayudarle a colocar las capas y a distinguirlas.

1. En la categoría Capa de la barra Insertar, haga clic en Dibujar capa y arrastre hasta la página otra capa de cualquier tamaño.
2. A continuación, arrastre tres capas más hasta la página, debajo de la capa banner_graphic.

No olvide hacer clic en Dibujar capas en la barra Insertar antes de arrastrar una nueva capa.

3. Cuando tenga tres capas más en la página, utiliza el inspector de propiedades para hacer lo siguiente:
 - Seleccione la primera capa, llámela header y asígnele el tamaño 700 píxeles de ancho por 24 píxeles de alto y con 120 px de margen Iz.
 - Seleccione la segunda capa, llámela center_content y asígnele el tamaño 700 píxeles de ancho por 350 píxeles de alto y con 120 px de margen Iz.
 - Seleccione la tercera capa, llámela footer y asígnele el tamaño 700 píxeles de ancho por 24 píxeles de alto y con 120 px de margen Iz.
4. A continuación, seleccione la capa header y arrastre el manejador de selección hasta que la capa esté justo debajo de la capa banner_graphic. Si desea comprobar la posición de la capa mientras la arrastra, haga clic fuera de ésta para anular su selección.
5. Seleccione y arrastre la capa center_content y la capa footer, o utilice las teclas de flecha de su equipo para situar las capas, como muestra a continuación:




Dreamweaver inserta colores de fondo en las capas. Estos colores se seleccionan aleatoriamente y no aparecen en la página Web publicada. Se trata simplemente de ayudas

visuales que ofrece Dreamweaver para ayudarle a ver en qué punto de la página estarán las capas y otros tipos de elementos de bloques. Si lo desea, puede volver a desactivar los Fondos de diseño CSS seleccionando Ver > Ayudas visuales y anulando la selección de Fondos de diseño CSS.

Añadir capas dentro de una capa


Las últimas capas que va a dibujar estarán dentro de la capa más grande `center_content`.

1. Haga clic una vez a la derecha de sus capas para asegurarse de que no hay nada seleccionado.
2. En la categoría Diseño de la barra Insertar, haga clic en Dibujar capa y arrastre otra capa dentro de la capa `center_content`, como muestra el ejemplo siguiente:




3. Haga clic en el manejador de selección de la nueva capa para asegurarse de que la capa está seleccionada.
4. Una vez seleccionada la nueva capa, siga este procedimiento en el inspector de propiedades:
 - Haga clic en el cuadro de texto ID de capa y cambie el nombre de la capa a `navigation`.
 - En el cuadro de texto Ancho (An), escriba 140px..
 - En el cuadro de texto Alto (Al), escriba 350px.
 - En el cuadro de texto Izquierda (Iz), escriba 120px.


5. Utilice la tecla Flecha arriba del teclado para mover la capa navigation hasta que encaje perfectamente dentro de la capa center_content, tal y como se muestra:



6. Cree otra capa en la capa center_content haciendo clic en Dibujar capa y arrastrando otra capa
7. Haga clic en el manejador de selección de la nueva capa para asegurarse de que la capa está seleccionada.
8. Una vez seleccionada la nueva capa, siga este procedimiento en el inspector de propiedades:
- Haga clic en el cuadro de texto ID de capa y cambie el nombre de la capa a flash_video.
 - En el cuadro de texto Ancho (An), escriba 230px..
 - En el cuadro de texto Alto (Al), escriba 350px.
9. Arrastre la capa flash_video o utilice las teclas de flecha del teclado para situar la capa, tal y como se muestra:



10. Cree una capa més en la capa center_content fent clic en Dibuixar capa i arrossegant una altra capa
11. Una vegada seleccionada la nova capa, segueixi aquest procediment en el inspector de propietats:
 - Fent clic en el camp de text ID de capa i canviï el nom de la capa a text.
 - En el camp de text Ancho (An), escribi 330px..
 - En el camp de text Alto (Al), escribi 350px.
13. Arrastre la capa text o utilitzi les tecles de fletxa del teclat per situar la capa, tal i com es mostra:




Si apareixen línies de punts als marges d'una capa, no hi ha cap problema. Solament significa que les seves capes estan solapades per un o dos píxels.

14. Guardar la pàgina.


Añadir color a la página

A continuació es va a afegir color a la pàgina configurant els colors de fons d'algunes capes i del fons de la pàgina.

1. Seleccione la capa navigation fent clic sobre el seu nom al panel Capas (Ventana > Capas).



2. En el inspector de propiedades, haga clic una vez dentro del cuadro de texto Color de fondo. El cuadro de texto está situado justo al lado del cuadro de color del Color de fondo (Col. Fondo).
3. En el cuadro de texto Color de fondo, introduzca el valor hexadecimal #993300 y presione Intro.




El color de fondo de la capa navigation se volverá de color marrón rojizo.

4. Seleccione la capa flash_video haciendo clic sobre su nombre en el panel Capas.
5. En el cuadro de texto Color de fondo, introduzca el valor hexadecimal #F7EEDF y presione Intro.
6. Repita los pasos anteriores para cambiar también el color de la capa text a color blanco.
7. Una vez definidos los colores de fondo de las tres capas, haga clic una vez a la derecha de todas sus capas para asegurarse de que no haya nada seleccionado.

A continuación cambiará el color de fondo de toda la página modificando las propiedades de la página. El cuadro de diálogo Propiedades de la página le permite configurar varias propiedades de la página, incluyendo, entre otros, el tamaño y el color de las fuentes de la página, el color de los vínculos visitados, los márgenes de la página.

8. Seleccione Modificar > Propiedades de la página.
9. En la categoría Aspecto del cuadro de diálogo Propiedades de la página, haga clic en el cuadro de color Color de fondo y seleccione negro (#000000) en el selector de color.



10. Haga clic en Aceptar. El color de fondo de la página se vuelve negro.

11. Guarde la página.


Su diseño de página CSS ya está terminado. El diseño incluye varias capas que pueden albergar activos como imágenes, texto y archivos de Flash Video. El siguiente paso consiste en añadir contenido.

Añadir contenido al interior de las capas


1. Haga clic en el interior de la capa banner_graphic. Insertaremos el banner con el nombre del Café Townsend.
2. Seleccione Insertar > Imagen.
3. Con el cuadro de dialogo Seleccionar Imagen de Origen abierto, seleccione el archivo banner_graphic.jpg que debe estar dentro de la carpeta images. El aspecto de su página será como este:



4. Haga clic en el interior del capa header.
5. Seleccione Insertar > Imagen.
6. Con el cuadro de dialogo Seleccionar Imagen de Origen abierto, seleccione el archivo body_main_header.gif que debe estar dentro de la carpeta images.
7. Haga clic en el interior de la capa flash_video.
8. Seleccione Insertar > Media > Flash video:




9. Con el cuadro de dialogo Insertar Flash Video abierto, seleccione el archivo `cafe_townsend_home.flv` que debe estar dentro de la carpeta `images` asignándole unas dimensiones de 225 px de ancho y 180 px de alto:



10. Justo a continuación del video que acaba de insertar, haga dos saltos de línea (Mayús+Intro)
11. Seleccione Insertar > Imagen.
12. Con el cuadro de dialogo Seleccionar Imagen de Origen abierto, seleccione el archivo `street_sign.jpg` que debe estar dentro de la carpeta `images`.
13. Haga clic en el interior de la capa header.
14. Introduzca el siguiente texto, dándole el siguiente formato a través del Inspector de Propiedades:
- Fuente: verdana
 - Tamaño: 14 pt y negrita
 - Alineación: derecha
- Café Townsend's visionary chef and founder leads the way in a culinary revolution. Proclaimed by many to be the best chef in the world today, Chef Ipsum blends earthy seasonal flavors and bold ingredients to create exquisite contemporary cuisine.*
- The name Café Townsend comes from our first restaurant, located in a historic building on Townsend Street in San Francisco, where we opened the doors in 1992. We've replicated the elegant interior, exceptional service, and world class cuisine in our restaurants around the country.*
15. Haga clic en el interior de la capa footer.
16. Seleccione Insertar > Imagen.

17. Con el cuadro de dialogo Seleccionar Imagen de Origen abierto, seleccione el archivo body_main_footer.gif que debe estar dentro de la carpeta images.


El aspecto debe ser similar a este:



Por último, introduciremos un menú en el interior de la capa navigation.

18. Haga clic en el interior de la capa navigation.


19. Seleccione Insertar > Tabla y cree una tabla con las siguientes especificaciones:



20. Escriba el siguiente contenido en cada una de las filas de la tabla:

La Sala / La Cocina / El Personal / Dónde estamos / Especialidades

21. Asigne el siguiente formato al contenido de las celdas:



Sólo nos queda establecer los enlaces de los contenidos de cada una de estas filas con las correspondientes páginas de nuestro Sitio, que no están creadas y que debe crear para concluir este sitio web...

En todo caso el resultado de esta página que hemos creado utilizando capas tiene que ser muy parecido a este:

