

Inserción de un objeto de texto Flash


El objeto de texto Flash permite crear e insertar una película Flash que sólo contiene texto. Esto permite crear una pequeña película de gráficos vectoriales con fuentes de diseño y el texto que elija.

Para insertar un objeto de texto Flash:

1. En la ventana de documento, sitúe el punto de inserción en el lugar en el que desea insertar el texto Flash.
2. Para abrir el cuadro de diálogo Insertar texto Flash, siga uno de estos procedimientos:
 - En la categoría Común de la barra Insertar, seleccione Media y haga clic en el ícono Texto Flash.

 - Seleccione Insertar > Media > Texto Flash.

Aparecerá el cuadro de diálogo Insertar texto Flash.



3. Seleccione las opciones deseadas del cuadro de diálogo Insertar texto Flash y haga clic en Aplicar o Aceptar para insertar texto Flash en la ventana de documento.

Si hace clic en Aplicar, el cuadro de diálogo permanecerá abierto y podrá obtener una vista previa del texto en el documento.

Creación e inserción de un botón Flash

Puede crear e insertar botones Flash en los documentos mientras trabaja en la vista Diseño o en la vista Código.

Nota: deberá guardar el documento antes de insertar un objeto de texto o de botón Flash.

Para insertar un objeto de botón Flash:

1. En la ventana de documento, coloque el punto de inserción en el lugar en el que desea insertar el botón Flash.
2. Para abrir el cuadro de diálogo Insertar botón Flash, siga uno de estos procedimientos:
 - En la categoría Común de la barra Insertar, seleccione Media y haga clic en el ícono Botón Flash.

 - Seleccione Insertar > Media > Botón Flash.

Aparecerá el cuadro de diálogo Insertar botón Flash.



3. Seleccione las opciones deseadas del cuadro de diálogo Insertar botón Flash y haga clic en Aplicar o Aceptar para insertar el botón Flash en la ventana de documento.

Sugerencia: para obtener una vista previa de la vista Diseño, haga clic en Aplicar. El cuadro de diálogo se quedará abierto y podrá obtener una vista previa del botón en el documento.

Inserción de contenido de Flash

Puede utilizar Dreamweaver para insertar contenido Flash en las páginas.

Para insertar un archivo SWF (contenido de Flash):

1. En la vista Diseño de la ventana de documento, sitúe el punto de inserción en el lugar donde desea insertar la película y, a continuación, siga uno de estos procedimientos.
 - o En la categoría Común de la barra Insertar, seleccione Media y haga clic en el ícono Insertar Flash.

 - o Seleccione Insertar > Media > Flash.
2. En el cuadro de diálogo que aparece, seleccione un archivo Flash (.swf).

En la ventana de documento aparecerá un marcador de posición Flash (al contrario que en el caso de los objetos de botón y texto Flash).

Para obtener una vista previa de la película Flash en la ventana de documento:

1. En la ventana de documento, haga clic en el marcador de posición Flash para seleccionar la película Flash de la que desea obtener una vista previa.
2. En el inspector de propiedades, haga clic en el botón Reproducir. Haga clic en Detener para poner fin a la vista previa. También puede obtener una vista previa de la película Flash en un navegador presionando F12.