

0- Arrencar l'ordinador en Linkat (opció predeterminada)

1- Iniciar la sessió amb un dels dos usuaris disponibles (p.e. Alumne)

2- Obtenir la contrasenya d'administració de l'ordinador mitjançant l'aplicatiu: "Mostra Contrasenya" que es troba a:

Aplicacions -> Utilitats -> Més programes

3- La contrasenya d'administració apareix en la finestra: "Informació"





4 - Anar al centre de control de Linkat: YaST

5 – Introduir la contrasenya d'administrador (root) que s'ha obtingut al punt 3

	Es necessita contrasenya								
	Calen privilegis d'administrador (root). Introduïu la contrasenya del superusuari (root) per continuar.								
O	rdre: /sbin/yast2								
Con <u>t</u> rase	nya: 🚥								
	Cancel·la Continua								



6 – Clicar a sobre de "Carregador de l'arrencada" que es troba dins del grup "System"



7 – Ignorar la pantalla d'error que apareix i clicar a sobre del botó "D'acord"

S'està inicialitzant la configuració del carregador de l'arrencada

- Comprova el carregador de l'arrencada
- Llegeix el mètode de partició
- Carrega la configuració del carregador de l'arrencada



YaST

Arrencada predeterminada en Windows 7 per al Toshiba NB250

							YaST					_ = >
Arre	nca el	ls paràn	netres de	l carregad	or de l'arren	ada						
Ges	tió de la	a secció	Instal·lació (del carregado	de l'arrencada							
				j								
	Pred.	Etiqueta		Tip	us Resum de l	a secció						
	</td <td>Linkat 3.0</td> <td>- 2.6.32-5</td> <td>Ima</td> <td>tge append=res</td> <td>ume=/dev/</td> <td>/sda5 splash=sile</td> <td>ent showopts,</td> <td>image=(hd0,2)/boo</td> <td>t/vmlinuz</td> <td>-2.6.32-5-pae, initrd=</td> <td></td>	Linkat 3.0	- 2.6.32-5	Ima	tge append=res	ume=/dev/	/sda5 splash=sile	ent showopts,	image=(hd0,2)/boo	t/vmlinuz	-2.6.32-5-pae, initrd=	
		Failsafe	Linkat 3.0 -	2.6.32-5 Ima	tge append=sh	wopts ide	=nodma apm=off	noresume nos	smp maxcpus=0 e	dd=off po	wersaved=off nohz=(
		Windows	7	Alt	es blockoffset=	1, chainlo	ader=/dev/disk/b	y-id/ata-Hitach	i_HTS545025B9A3	300_1002	13PB42003SG0Z4T	
		Restaurac	io Sistema	Alt	es configfile=(h	d0,2)/boot	/grub/restauracio	.lst,root=				
												Amunt
												🕹 A <u>v</u> all
)							
	🕂 Afe	egei <u>x</u>	🛛 Ed <u>i</u> ta 🛛 🖥	🔜 Sup <u>r</u> imeix							Defineix com a opci	ió per de <u>f</u> ecte
					,							
												Altres V
2 A	vjuda				< Enrere				🔕 <u>C</u> ancel·la			D'ac <u>o</u> rd

8 – Seleccionar l'entrada "Windows 7", clicar a sobre del botó "Defineix com a opció per defecte" i prémer el botó "D'acord" tal i com es mostra a la figura següent.

							YaST					-	. • ×
Arre	nca e	els paràme	tres del carreg	gador o	de l'arrenca	da							
<u>G</u> est	ió de l	la secció Ins	stal·lació <u>d</u> el carreg	ador de	l'arrencada								
				,									
	Pred.	Etiqueta		Tipus	Resum de la s	secció							
		Linkat 3.0 -	2.6.32-5	lmatge	append=resun	ne=/dev/	′sda5 splash=siler	nt showopts, in	nage=(hd0,2)/boot/vm	llinuz-2.6.32-5-pae, ir	itrd=		
		Failsafe L	inkat 3.0 - 2.6.32-5	Imatge	append=show	opts ide=	=nodma apm=off r	noresume nosi	mp maxcpus=0 edd=0	off powersaved=off no	hz=c		
	~	Restauracio	Sistema	Altres	configfile=(hd0	chainioa) 2)/boot/	ader=/dev/disk/by- /grub/restauracio I	st root=	_HTS545025B9A300_	100213PB420035G0	2410		
						,_,	. <u>g</u>	,				Amunt	
												<u>r A</u> mun	
											-	🕀 A <u>v</u> all	
	<										>		
	4 Af	fegei <u>x</u>	Ed <u>i</u> ta 🔤 Sup <u>r</u> in	neix						Defineix com	a opció pe	r de <u>f</u> ecte	
												Altre	es 🗸
? A	juda				< <u>E</u> nrere			(🚫 <u>C</u> ancel·la			D	'ac <u>o</u> rd